

Guida alla formattazione del disco fisso.


In questa guida si proverà a suggerire il modo più semplice per formattare il proprio disco fisso. La formattazione risulta essere un'operazione da fare in caso di problemi classificati come irrisolvibili (e.g. virus o errori al S.O.). E' bene sottolineare però che la formattazione deve sempre essere considerata come l'ultima delle soluzioni possibili, da approntare solo ed esclusivamente nei casi in cui non si riesca a emendare il problema in altri modi.

Questa guida vale per i sistemi Windows 9.x, ma può essere comunque un utile riferimento anche per utenze Microsoft con un sistema operativo differente.

Prima di iniziare bisogna accertarsi di avere a disposizione tutti i driver, in genere risiedono su CD/Floppy abbinati alla confezione originale del pc. Qualora mancassero è possibile scaricarli manualmente da Internet, recandosi sul sito del costruttore. Ma anche su una delle "banche online":

- <http://www.driverguide.com/>
- <http://mdt.swzone.it/drivers/>
- <http://www.driveritalia.it/>


In secondo luogo è opportuno creare un disco di ripristino che ci permetta di formattare. Windows lo crea automaticamente dal percorso: Risorse del computer - Pannello di controllo - Installazione applicazioni e selezionare Disco di ripristino



Inserite un disco Floppy vergine nell'unità e clickate su Crea disco, appena avrete ultimato la copia del disco di ripristino controllate che sul floppy siano presenti tutti i file, è consigliabile conservare il floppy una volta utilizzato per futuri – possibili – utilizzi o per problemi all'avvio del S.O.

Adesso potete formattare procedendo come segue:

Risorse del computer - Pannello di controllo - Sistema - scegliere la scheda Prestazioni



Fate clic sul tasto File system e scegliete la scheda Disco floppy, assicuratevi che ci sia il segno di spunta su Ricerca nuove unità floppy ad ogni avvio del computer. Iniziate a formattare il disco procedendo in questo modo:

- inserire il CD-ROM di Windows nell'unità
- inserire il disco di ripristino "floppy"
- riavviare il computer

Il sistema inizierà a leggere dal floppy e subito dopo scegliete la seconda opzione cioè Avvia computer con supporto Cd-Rom e date conferma. Attendere le operazioni e alla fine uscirà:

```
A: \>  
A: \> format c:
```

Dopo aver scritto "format c:" premete invio e confermate digitando la lettera S. La formattazione ha una durata variabile che va da 10/15 minuti sino a oltre mezz'ora, a seconda del tipo di disco e della formattazione che abbiamo scelto. Installate il S.O. che abbiamo su CdROM, in genere ci viene rilasciato assieme al pc, il giorno dell'acquisto; una volta entrati nella schermata corretta procedete come segue:

```
E: \>  
E: \> setup
```

Attenzione = le lettere sopra riportate possono variare in funzione del PC.